



**MAGIX Workshop**

---

# **Ondisc Editing**

***mit MAGIX Foto-  
und Video-Software***

---

## Ondisc Editing

### Ein Workshop für Nutzer von MAGIX Foto- und Video-Software

Ondisc Editing ist die Möglichkeit eine wiederbeschreibbare CD bzw. DVD allmählich mit mehreren Fotoshows, Filmen oder Videos zu füllen. Angenommen Sie brennen eine Fotoshow auf eine wiederbeschreibbare DVD und Sie haben noch viel Speicherplatz übrig, so ist es natürlich sinnvoll und erwünscht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn neue Fotoshows entstanden sind, diese weiteren Fotoshows auf der halbleeren DVD unterzubringen.

Mit Ondisc Editing kein Problem, denn Ihr Discprojekt bleibt offen für weitere Shows, Filme oder Videos.

### Ondisc Editing wird von folgenden MAGIX Programmen unterstützt:

[MAGIX Fotos auf CD & DVD deluxe](#) ▶▶

[MAGIX Filme auf CD & DVD](#) ▶▶

[MAGIX Video deluxe](#) ▶▶

[MAGIX Video deluxe PLUS](#) ▶▶

Der Workshop beschreibt zum einen die Vorgehensweise um eine CD oder DVD für Ondisc Editing vorzubereiten und zum anderen das Laden und Vervollständigen des begonnenen Discprojektes auf CD oder DVD.


## Ondisc Editing vorbereiten

### CD oder DVD für Ondisc Editing vorbereiten –

Um ein Discprojekt nacheinander mit Ihren Fotoshows oder Videos zu bestücken müssen Sie selbstverständlich einen wiederbeschreibbaren CD- oder DVD-Rohling verwenden. Diese Rohlinge tragen die Bezeichnung "-RW" (sprich: minus RW) bzw "+RW" (sprich: plus RW). RW steht für das englische Wort "rewritable" = wiederbeschreibbar.

### Ihre vollständige Fotoshow ist bereit und Sie möchten sie auf eine neue CD oder DVD brennen?

1. Legen Sie den wiederbeschreibbaren Rohling in Ihren Brenner.
2. Klicken Sie im Bereich "Brennen" auf die Schaltfläche "Disc brennen".
3. Wählen Sie im Brennassistenten das Medium, auf welches Sie brennen möchten.
4. Im nächsten Dialog müssen Sie unter Punkt 3 die "Optionen" aufrufen und dort, wie im Bild auf der folgenden Seite zu erkennen ist, den Haken "Disc für Ondisc Editing vorbereiten" setzen.
5. Danach können Sie den Brennvorgang starten.




Dieser Screenshot zeigt Fotos auf CD & DVD 5.5 deluxe.

## Weitere Fotoshows, Filme oder Videos in ein bestehendes Projekt integrieren

Der erste Brennvorgang ist abgeschlossen. Die CD oder DVD läßt sich auf dem DVD-Player abspielen und die Fotoshow im TV bewundern. Nun möchten Sie Ihrem halbleeren Discprojekt auf CD oder DVD eine weitere vollständige Fotoshow, einen Film oder ein Video hinzufügen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die für Ondisc Editing vorbereitete CD oder DVD in Ihren Brenner.
2. Laden Sie das darauf vorhandene Discprojekt, indem Sie im Bereich "Brennen" Ihrer MAGIX Software auf die Schaltfläche für Ondisc Editing "Projekt von Disc laden" klicken. In Video deluxe sieht die Schaltfläche etwas anders aus, bewirkt aber das Gleiche.



Der Screenshot zeigt Fotos auf CD & DVD 5.5

3. Das vorhandene Discprojekt ist offen, das heißt, Sie können das DVD-Menü um eine oder mehrere weitere Fotoshows bzw. Filme oder Videos ergänzen.
4. Brennen Sie nun wie gewohnt Ihre CD oder DVD mit Hilfe des Brennassistenten.

Wir wünschen Ihnen Erfolg beim Brennen Ihrer wiederbeschreibbaren CDs und DVDs. Bei hartnäckigen Problemen empfehlen wir Ihnen den [MAGIX Support](#), mit der Bitte hinzuschreiben, ob Sie diesen Workshop bereits kennen oder nicht. Es könnte sonst leicht passieren, dass Sie auf diesen Workshop verwiesen werden. Bei Fragen und Anregungen zu unseren Workshops schreiben Sie bitte an die MAGIX [Redaktion](#).

[www.magix.de](http://www.magix.de)

[www.magix.de](http://www.magix.de)