



MAGIX Workshop


Sprecher- kommentare

*mit MAGIX Foto-
und Video-Software*

Sprecherkommentare

Gekonnt aufnehmen und MAGIX Fotoshows präzise vertonen

Das Ausgangsmaterial einer Fotoshow in MAGIX Fotos auf CD & DVD sind Fotos, Effekte, Texte, Musik und – Sprecherkommentare. Der Fokus dieses Workshops liegt auf der Bereitstellung von Sprecherkommentaren durch eine eigene Audioaufnahme per Mikrofon.



Diverses Audiomaterial integrieren

Sie können Audiomaterial von Tonträgern wie Plattenspieler oder Kassettenrekorder auf den Rechner übertragen. Lesen Sie den Workshop Hi-Fi an PC verbinden, um zu erfahren wie Sie analoges Audiomaterial auf den PC übertragen.

Sie können auch mit Ihrem Handy oder MP3-Player, die ein integriertes Mini-Mikrofon besitzen eigene Sprecherkommentare aufnehmen. Die Aufzeichnungen übertragen Sie per USB vom MP3-

Player auf Ihren Rechner. Die einzelnen Kommentare ziehen Sie schließlich in die Tonspur Ihrer Fotoshow.

Die Position zum Einfügen markieren Sie dabei stets mit dem "S-Marker", dem Startmarker. Der Startmarker ist ein Positionsmarker, den Sie als rote Linie erkennen. Wenn Sie die Fotoshow abspielen, bewegt sich der S-Marker vorwärts.

Mikrofon anschließen

Ein einfaches Mikrofon mit 3,5 mm Klinkenstecker verbinden Sie mit dem PC über die Linien- oder MikroIn-Buchse.



Mehr Informationen im Digitalmagazin unter:

www.magix.de

Sprecherkommentare aufnehmen

Um Ihre Fotoshow mit einem Sprecherkommentar zu versehen, sollten Sie zunächst die Fotos in der richtigen Reihenfolge arrangieren. Für die Audioaufnahme Ihrer Sprecherkommentare können Sie in den Timeline-Modus umschalten. Das hat den Vorteil, dass Sie die Spuren untereinander sehen und nach einer Aufnahme den Mitschnitt darin vorfinden.

Starten Sie die Audioaufnahme in Ihrer MAGIX Software

Um die Aufnahme zu beginnen, drücken Sie den Aufnahme-Button:



Wählen Sie im Fenster "Aufnahmequelle" die Option "Audio".



Daraufhin öffnet sich der Audioaufnahme-Dialog:



Sie können unter Punkt 1 wählen, ob Sie die gesamte Fotoshow vertonen wollen oder Kommentare zu einzelnen Bildern aufzeichnen möchten. Den Unterschied erklären wir Ihnen im folgenden Absatz.

Unter Punkt 3 starten und beenden Sie die Aufnahme über die Schaltfläche, die im Bild markiert wurde.

Gesamte Fotoshow vertonen



Im Bild sehen Sie die Fotoshow im Timeline-Modus mit den vier Spuren für Fotos, Sprecherkommentare, Texte und Musik. Die ersten drei Spuren sind bereits belegt. In der zweiten Spur befindet sich ein längerer Sprecherkommentar über mehrere Bilder.


Auffällig ist, dass bei jedem Bildwechsel die Kommentarspur einen Schnitt erhalten hat, hervorgehoben durch die roten Kreise. Der Schnitt passiert automatisch, wenn Sie bei der Audioaufnahme angeben, die "Gesamte Fotoshow vertonen" zu wollen.

Der Vorteil dieser Schnitte besteht darin, dass Ihr Sprecherkommentar parallel zu den Fotos abläuft ohne deren Rhythmus zu beeinflussen. Wenn Sie es aber wünschen, können Sie später einzelne Teile innerhalb der Kommentarspur mit einem Mausklick markieren und entfernen und so einzelne Bilder nachträglich ganz einfach vom Kommentar befreien.

Selektiertes Foto einzeln vertonen

Oft möchte man nur einzelnen Fotos Kommentare verleihen. Wählen Sie dann im Audioaufnahme-Dialog "Selektiertes Foto einzeln vertonen".

Bei einem Foto, dass Sie einzeln vertonen möchten, muss das Bild mit der Maus angeklickt werden, so dass es die typische orange Markierung erhält.



Starten Sie dann die Audioaufnahme, wird das Bild exakt so lange in der Fotoshow stehen bleiben, wie Ihr Kommentar dauert. Die Bildlänge wird auf die Kommentarlänge angepasst.

Beim Beenden einer Aufnahme werden Sie stets gefragt, ob Sie die Aufnahme verwenden möchten. Befindet sich bei dem selektierten Bild bereits ein Audiokommentar und Sie wählen "Verwenden", wird die alte Aufnahme überschrieben.



Um weitere Bilder zu kommentieren, müssen Sie jedes neue Bild einzeln markieren und dann die Aufnahme starten und beenden. So können Sie innerhalb der Fotoshow weiter forschreiten.

Der Tipp zum Abschluss

Sie werden bemerken, dass sich ein Kommentar nicht so leicht vom Bild trennen lässt. Kommentare sind, im Gegensatz zur Musik in der Fotoshow, eng mit dem Bild verknüpft. Wenn Sie das Foto mit der Maus erfassen und verschieben, wandert der Kommentar mit.



Sollten Sie ein Kommentar dennoch von seinem ursprünglichen Bild trennen und einem anderen Bild zuordnen wollen, müssen Sie das Objekt mit einem Mausklick markieren (orange) und ausschneiden. Nutzen Sie dazu den Button mit dem Symbol "Schere". Um den Kommentar nun an anderer Stelle zu platzieren, setzen Sie den Startmarker mit einem Mausklick an die gewünschte Position und nutzen den Button mit dem Symbol "Klemmbrett", um die Zwischenablage wieder einzufügen.

TIPP: Ausschneiden, Kopieren und Einfügen können Sie vereinfachen, indem Sie Tastaturkürzel nutzen:

Ausschneiden: Strg + X

Kopieren: Strg + C

Einfügen: Strg + V

Probieren Sie es aus: Objekt mit einem Mausklick markieren (muss orange werden), dann gleichzeitig die Tasten Strg + X auf der Computertastatur betätigen. Das Objekt verschwindet. Setzen Sie den Startmarker S an die gewünschte neue Position, dann die Tasten Strg + V betätigen und das Objekt erscheint an seinem neuen Bestimmungsort.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und gutes Gelingen beim Vertonen Ihrer Fotoshow. Anregungen zu diesem und weiteren Workshops hört die MAGIX Redaktion gerne.

E-Mail an die [Redaktion](#)