



MP3 MAKER



Handbuch

Copyright

MAGIX ist eine eingetragene Marke der MAGIX AG.

Die vorliegende Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Sämtliche Wiedergaberechte bleiben vorbehalten. Irrtum und inhaltliche Änderungen sowie Programmänderungen vorbehalten.

Bei den übrigen genannten Produktnamen kann es sich um eingetragene Marken des jeweiligen Herstellers handeln.

This product uses MAGIX patent pending technology.

Copyright © MAGIX AG, 2001 - 2007. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Copyright	2
Portable Player in MAGIX MP3 Maker 12	4

Portable Player in MAGIX MP3 Maker 12

Im Workshop geht es um die Möglichkeiten Ihres Portable Players (MP3-Player, Multimedia Player) in MAGIX MP3 Maker 12. Sie erfahren, wie er angeschlossen und eingerichtet, aufgerufen und mit Musik betankt wird. Außerdem werden Sie in diesem Workshop lesen, wie z.B. Podcastabonnements auf Ihrem Rechner mit Ihrem Player synchronisiert werden können.

Schritt 1: MP3-Player einrichten

Wenn Sie das erste Mal in die "Portable"-Ansicht wechseln, versucht MAGIX MP3 Maker 12 Ihren über USB verbundenen MP3-Player automatisch zu erkennen und zeigt Ihnen den Player anhand seines Names an. Im Windows-Explorer erkennen Sie Ihren Player genau wie eine Festplatte, mit eigenem Laufwerksbuchstaben. Der Player wird als Wechselmedienträger angezeigt.



HINWEIS: MAGIX MP3 Maker 12 erfasst und unterscheidet alle Wechselmedien anhand ihres Namens. Achten Sie darauf, dass für alle Wechselmedien einschließlich Ihres Players Laufwerksnamen vergeben sind.

Sollte Ihr MP3-Player nicht automatisch erkannt werden, können Sie den Punkt "Optionen" auswählen. Im sich öffnenden Dialogfenster lassen sich die Geräteeigenschaften konkretisieren.

Sobald ein MP3-Player identifiziert wurde, folgen mehrere Dialogfenster, um die Einstellungen von MP3 Maker 12 und Ihren portablen Player auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Dialogfenster 1: Player-Erkennung

MAGIX MP3 Maker 12 fragt Sie zu jedem erkannten Wechselmedium, ob es sich dabei um einen tragbaren Player handelt. Antworten Sie mit "ja", wenn es sich bei dem Laufwerk um Ihre/n Player handelt. So kann das Gerät später automatisch mit dem Synchronisationsordner (siehe unten) abgeglichen werden.


Dialogfenster 2: Gesammelte Datenübertragung

Im zweiten Dialog geht es um den Datentransfer. Sie haben die Möglichkeit, Daten sofort auf den Player zu schieben oder Daten im Synchronisationsordner zu sammeln und per Knopfdruck zu übertragen. Sagen Sie an dieser Stelle "ja" zur **gesammelten Übertragung**, wird jeglicher Transfer gesammelt zu einem späteren Zeitpunkt durch Sie initiiert.

Sagen Sie an dieser Stelle "nein", wird jeder Song, den Sie per Drag & Drop auf "Portable" schieben, auch sofort übertragen.

HINWEIS! Wenn Sie diese Einstellung noch einmal ändern wollen, müssen Sie Ihren Player neu konfigurieren (Siehe Screenshot oben).

Schritt 2: Gesammelte Datenübertragung oder Synchronisation



Der Ordner für die gesammelte Datenübertragung ist voreingestellt. Er trägt den Namen MAGIX Portable Sync. Um ihn aufzurufen, klicken Sie am einfachsten auf die Favoriten. Dort wurde der Ordner "Portable Synchronisation" bereits eingetragen.

Der genaue Pfad zum Synchronisationsordner lautet: C:\Dokumente und Einstellungen\IHR.NAME\Eigene Dateien\Eigene Musik\MAGIX Portable Sync.

TIPP! Sie können diesen Pfad unter "Optionen > Pfadeinstellungen" ändern und einen eigenen Sync-Ordner festlegen.

Sammeln: Im Sync-Ordner können Sie Material ablegen, das irgendwann auf Ihrem MP3-Player landen soll. Er ist übrigens auch Aufbewahrungsort für Podcastabonnements. Wenn Sie einen Podcast abonnieren, erhalten Sie ein Dialogfenster, indem Sie folgende Option nutzen können: "Heruntergeladene Titel automatisch in den Synchronisationsordner des Portable Players kopieren". Setzen Sie den Haken, werden zukünftig alle heruntergeladenen Podcasts Ihres Abonnements im Sync-Ordner landen und beim gesammelten Transfer auf Ihren Player übertragen.



Synchronisieren: Durch Blinken dieser Schaltfläche im Bereich "Portable" wird signalisiert, dass Dateien vorhanden sind, die auf den Player übertragen werden sollen. Der gesammelte Transfer zwischen Software und Player findet statt, sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken.

HINWEIS! Auch bei angeschlossenem MP3-Player funktioniert die schnelle gesammelte Datenübertragung. Sobald Sie per "Drag & Drop" Titel oder Alben, Playlisten oder Verzeichnisse in den Bereich "Portable" ziehen, gelangen diese (virtuell gesehen) in den Sync-Ordner. Natürlich nur, wenn Sie beim Einrichten des Players die gesammelte Datenübertragung gewählt haben. Wenn nicht, wird jeder Song, den Sie

per Drag & Drop auf "Portable" schieben, auch sofort konvertiert und übertragen. Sollten Sie diese Voreinstellung noch einmal ändern wollen, müssen Sie Ihren Player neu konfigurieren (siehe Screenshot ganz oben).