



MAGIX Workshop

Mobile Software aufs Handy

Intro

Mit MAGIX Mobile Music Maker, MAGIX Mobile Photo Suite und MAGIX Mobile Music Player sind Sie auch unterwegs kreativ. Eigene Beats direkt auf dem Handy erstellen und als Klingelton nutzen, Fotos bearbeiten und Lieblingstracks in Playlisten verwalten - MAGIX macht Ihr Handy zur mobilen Kreativzentrale.

Nachdem Sie Ihre MAGIX Mobile Software auf Ihren Rechner heruntergeladen haben, erscheint die heruntergeladene Datei auf dem PC in dem Verzeichnis, welches Sie beim Download angegeben haben. Die Installationsdatei Ihrer MAGIX Mobile Software erkennen Sie an der Dateiendung '.SIS'. Diese müssen Sie jetzt nur noch auf Ihr Handy übertragen - und so geht's!



Übertragungsart wählen

Sie haben drei Möglichkeiten um Ihre MAGIX Mobile Software auf Ihr Handy zu übertragen: Per Bluetooth, per Infrarot und per Datenkabel.

TIPP! Überprüfen Sie, welche Übertragungsarten Ihr Handy unterstützt um Daten zu empfangen. Ihr PC sollte natürlich auch über die entsprechende Möglichkeit verfügen um Daten an Ihr Handy zu senden. In manchen Fällen werden Handys mit einer speziellen Übertragungssoftware geliefert. Dann ist es sinnvoll, diese zuerst auf dem PC zu installieren.

HINWEIS! MAGIX Mobile Software wurde für Handys mit dem Symbian-Betriebssystem entwickelt.

Übertragung per Bluetooth

Um MAGIX Mobile Software per Bluetooth vom PC auf Ihr Handy zu übertragen, muss Ihr Rechner über einen Bluetooth-Dongle verfügen. Die Treibersoftware für den Bluetooth-Dongle haben Sie bereits installiert - Dann kann es ja los gehen.

1. Bluetooth aktivieren


Verbinden Sie Ihren PC mit dem Bluetooth-Dongle und aktivieren Sie Bluetooth auf dem PC. Im Allgemeinen ist Bluetooth bereits aktiviert, nachdem Sie den Dongle in den Rechner eingesteckt haben. Meist befindet sich ein Bluetooth-Icon auf dem



Desktop oder auf der Taskleiste im unteren Teil des Bildschirms. Hier können Sie Ihre Bluetooth-Umgebung erreichen. Die Bluetooth-Umgebung erreichen Sie auch über das "Windows-Start-Menü" > "Programme". Aktivieren Sie nun Bluetooth auf Ihrem Handy. Meistens müssen Sie hierzu vom Hauptmenü über "Einstellungen" zu "Verbindungen" navigieren. Wie Sie genau Bluetooth auf Ihrem Handy aktivieren, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Handys.

2. MAGIX Mobile Software aufs Handy übertragen

Begeben Sie sich nun in das Verzeichnis, in welchem Sie den Download der MAGIX Mobile Software abgespeichert haben. Die Datei erkennen Sie an der Dateiendung '.SIS'. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Datei und wählen Sie "Senden an" > "Bluetooth" > "Handyname".



Jetzt müssen Sie nur noch auf Ihrem Handy bestätigen, dass Daten zwischen PC und Handy ausgetauscht werden dürfen. Die MAGIX Mobile Software wird nun per Bluetooth auf Ihr Handy übertragen. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Mitteilung auf Ihrem Handydisplay. Die MAGIX Mobile Software befindet sich nun auf Ihrem Handy und Sie können loslegen. Zur Installation der MAGIX Mobile Software folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Telefon.

TIPP: Sie können testen ob eine Verbindung zwischen PC und Handy besteht. Doppelklicken Sie hierzu in Ihrer Bluetooth-Umgebung auf "Bluetooth-Geräte suchen". Auf dem PC finden Sie nun Ihr Handy wieder.

Übertragung per Infrarot

Um MAGIX Mobile Software per Infrarot vom PC auf Ihr Handy zu übertragen, muss Ihr Rechner über einen Infrarot-Dongle verfügen. Die Treibersoftware für den Infrarot-Dongle haben Sie bereits installiert? - Dann steht der Übertragung nichts mehr im Wege.

1. Infrarot aktivieren

Verbinden Sie Ihren PC mit dem Infrarot-Dongle und aktivieren Sie Infrarot auf dem PC. Im Allgemeinen ist Infrarot bereits aktiviert, nachdem Sie das Dongle in den Rechner eingesteckt haben. Aktivieren Sie nun Infrarot auf Ihrem Handy. Meistens müssen Sie hierzu vom Hauptmenü über "Einstellungen" zu "Verbindungen" navigieren. Wie Sie genau Infrarot auf Ihrem Handy aktivieren, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Handys.

2. Verbindung zwischen PC und Handy herstellen

Sorgen Sie dafür, dass die Schnittstellen von PC und Mobiltelefon in Sichtkontakt und ca. 10-15 Zentimeter voneinander entfernt liegen. Auf Ihrem PC erscheint ein Symbol, welches zeigt, dass eine Verbindung zwischen PC und Handy besteht.

3. MAGIX Mobile Software aufs Handy übertragen

Begeben Sie sich nun in das Verzeichnis, in welchem Sie den Download der MAGIX Mobile Software abgespeichert haben. Die Datei erkennen Sie an der Dateiendung '.SIS'. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Datei und wählen Sie "Senden an" > "Infrarotempfänger". Jetzt müssen Sie nur noch auf Ihrem Handy bestätigen, dass Daten zwischen PC und Handy ausgetauscht werden dürfen.



Die MAGIX Mobile Software wird nun per Infrarot auf Ihr Handy übertragen. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Mitteilung auf Ihrem Handydisplay.

Die MAGIX Mobile Software befindet sich nun auf Ihrem Handy und Sie können loslegen. Zur Installation der MAGIX Mobile Software folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Telefon.

Übertragung per Datenkabel

Sie können Ihre MAGIX Mobile Software auch bequem per Datenkabel vom PC auf Ihr Handy übertragen. Bei einigen Handys gehört das Datenkabel zum Lieferumfang. In den meisten Fällen können Sie ein solches Kabel auch als Extra-Zubehör erwerben.

1. Verbindung aufbauen

Schließen Sie das passende Ende des Datenkabels an Ihr Handy an, das andere Ende gehört an den Anschluss Ihres PCs. Installieren Sie gegebenenfalls die Übertragungssoftware des Handy-Herstellers auf Ihren Rechner. Folgen Sie während der Installation einfach den Anweisungen des Handy-Herstellers.

2. MAGIX Mobile Software übertragen

Starten Sie die Übertragungs-Software auf dem PC. Begeben Sie sich nun in das Verzeichnis, in welchem Sie den Download der MAGIX Mobile Software abgespeichert haben. Die Datei erkennen Sie an der Dateiendung '.SIS'. Übertragen Sie mithilfe der Übertragungs-Software die SIS-Datei auf Ihr Handy. Zur Installation der MAGIX Mobile Software folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon. Näheres zum Übertragungsvorgang und zur Übertragungssoftware entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Handys.